


Zum Austausch einer vorhandenen VR-NetWorldCard legen Sie zunächst die neue Karte an.

## Neue VR-NetWorld-Card anlegen.

Wählen Sie im Menuebaum links „Neu – Neues Konto“.




In der folgenden Ansicht erfassen Sie bitte Bankleitzahl der VR-Bank Landau eG (741 910 00). Bestätigen Sie die Angaben mit „Weiter“.

**erforderliche Angaben**

Bankleitzahl / BIC	74191000
Kreditinstitut	VR-Bank Landau
Ort	Landau a.d. Isar

Wählen Sie im folgenden Fenster „HBCI-Chipkarte“ aus. Legen Ihre neue VR-NetWorld-Card in den Kartenleser ein und klicken auf „Weiter“.

Geben Sie auf Anforderung die PIN Ihrer neuen VR-NetWorld-Card ein.



**Auswahl des Sicherheitsmediums**

Bitte legen Sie Ihre HBCI-Chipkarte ein!

Kein Sicherheitsmedium

PIN/TAN


HBCI-Chipkarte

HBCI-Datei

Zurück Weiter

Die nächste Ansicht zeigt Ihre neue auf der VR-NetWorldCard gespeicherte Benutzerkennung. Klicken Sie hier einfach auf „Weiter“.

Zur Anforderung der Bank- u. Kontodaten ist nochmals eine PIN-Eingabe erforderlich.



**Bankverbindung**



Auswahl der Bankverbindung

Benutzerkennung	BLZ	Protokoll	Kom. Adresse
6729707118002218752	74191000	TCP/IP	hbci01.fiducia.de

Zurück Weiter

In der folgenden Ansicht werden Ihnen alle Konten angezeigt, die Sie mit Ihrer VR-NetWorld-Card verwalten können.

Bestätigen Sie die Auswahl mit „Fertig stellen“.

Alle Keine  

Konto	Kontowähr	Kontoname	Kontoinhaber	Kontoart

Wir empfehlen nach Einrichtung der Konten in den Kontodetails bei Nutzung von HBCI-Chipkarten und -Dateien bzw. von HBCI mit PIN/TAN jeweils die höchstmögliche HBCI-Version einzustellen.



Bitte erfassen Sie den Kontoinhaber in einem adressbuchtauglichen Format (Nachname, Vorname).

Zurück **Fertig stellen**

Hiermit ist die neue VR-NetWorldCard allen Ihren Konten unserer Bank als HBCI-Chipkarte 2 zugeordnet. Die neue Chipkarte ist in der Detailanzeige des jeweiligen Kontos im Reiter „HBCI-Chipkarte 2“ ersichtlich.

Im letzten Schritt können Sie die „alte“ VR-NetWorld-Card aus der Software löschen, da diese nicht mehr benötigt wird. Dazu klicken Sie bei einem Konto auf den Reiter „HBCI-Chipkarte (alte Karte)“.

Durch Anklicken des Menue-Button „Entfernen“ wird diese Karte entfernt.

Sperrern **Entfernen** Aktualisieren Karten-PIN Änd. Karten-PIN Entsp. Wechseln  

Umsätze Kontoauszüge Kontodetails Informationen Dokumente HBCI mit PIN/TAN **HBCI-Chipkarte** **HBCI-Chipkarte 2**

Unterschriftsberechtigter HBCI-Chipkarte  Dieses Sicherheitsmedium bevorzugen

Benutzerkennung 6729707117002195580

Kundennummer  HBCI-Version HBCI 3.00

Karten-PIN  Hinterlegen

Kommunikationsadresse hbcid01.fiducia

Hinweis na

Internet (TC

Auftragsdaten nur am Bildschirm bestätigen

Hinweise zum Sicherheitsverfahren anzeigen

StarMoney 10

Wollen Sie das Sicherheitsmedium 'HBCI-Chipkarte' wirklich entfernen?

Ja Nein

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung