



Zum Wechseln einer auslaufenden VR-NetWorldCard gehen Sie bitte wie folgt vor:

Führen Sie Ihre neue Chipkarte in den Kartenleser ein. Wählen Sie in der VR-NetWorld die entsprechende Bankverbindung aus. Dies machen Sie entweder über die Navigationspunkte „Stammdaten“ „Bankverbindung“ oder durch einen Linksklick der Bankverbindung im Navigationsbaum. Die Bankverbindung wird nun im Hauptfenster angezeigt.




Um in die Bearbeitungsmaske zu gelangen, wählen Sie in der oberen Befehlszeile den Punkt „Sicherheitsmedium“ per Linksklick aus.




Alternativ (in älteren Versionen nicht anders möglich) wählen Sie im Hauptfenster mit der rechten Maustaste die bereits eingerichtete Bankverbindung aus und klicken dort im Kontextmenü 'Sicherheitsmedium wechseln' mit links an.


Ihnen wird untenstehender Hinweis angezeigt. Diesen bestätigen Sie mit „Ja“.



Wählen Sie als Sicherheitsmedium „Chipkarte“ aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Weiter“




Das Programm weist jetzt darauf hin, dass die Chipkarte benötigt wird. Da Sie diese bereits in den Kartenleser gesteckt haben, klicken Sie bitte auf weiter und geben nun die neue, mit der Karte zugestellte, PIN (6 Stellen) in den Leser ein und bestätigen mit OK.




Ihre auf der HBCI-Karte hinterlegte Kennung ist bereits markiert. Bitte klicken Sie nur auf „Weiter“.




Nun werden die eingelesenen Daten angezeigt. Mit einem erneuten Klick auf „Weiter“ setzen Sie die Einrichtung fort.




Die HBCI/FinTS-Version ist mit 3.0 korrekt voreingestellt.



Klicken Sie also auf „Weiter“. Das Programm fordert Sie nun auf, die Bankverbindung zu synchronisieren.




Dies bestätigen Sie mit „Ja“. Da die Karte noch im Leser steckt, können Sie den Hinweis, dass die Chipkarte benötigt wird mit „Weiter“ bestätigen. Sie werden aufgefordert, Ihre PIN in den Karten-leser einzugeben.




Wenn vor der Bankverbindung eine grüner Haken und unten der Hinweis „Alles verlief Erfolgreich“ angezeigt wird, ist der Austausch abgeschlossen und Sie können das Fenster schließen.

Der Ausdruck des INI-Briefes ist nicht erforderlich!



Von daher beenden Sie den Austausch Ihrer HBCI-Chipkarte einfach durch einen Klick auf „Fertig stellen“.



Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

VR-Bank Landau eG
Electronic Banking
Tel. 09951/950-211